




1. Outlook Express'in Araçlar menüsünde "**Hesaplar**" ı tıklayınız.




2. Hesaplar penceresindeki **Posta** sekmesinden **Ekle>Posta**'yı seçiniz.



3. Gidecek olan e-postalarda görünmesini istediğiniz **isminizi soyadınızı veya firma adını** giriniz, sonra ileri tuşuna basınız.



4. E-posta adresinizi tam ve doğru olarak giriniz, sonra ileri tuşuna basınız.



Internet Bağlantı Sihirbazı

E-Posta Sunucu Adları


Gelecek posta sunucum bir POP3 sunucusudur.

Gelen posta (POP3, IMAP veya HTTP) sunucusu:  
mail.alanadiniz.com

SMTP sunucusu, giden e-postalarınız için kullanılan sunucudur.  
Giden posta (SMTP) sunucusu:  
mail.alanadiniz.com

< Geri İleri > İptal

5. "Gelen ve giden e-posta sunucu" bilgilerini aynen yukarıdaki gibi giriniz ( Bu alana mail.alanadi.com yazmanız gerekmektedir.), sonra ileri tuşuna basınız.  
Gelen posta sunucusu: mail.alanadiniz.com  
Giden Posta Sunucusu: mail.alanadiniz.com



Internet Bağlantı Sihirbazı

Internet Mail Oturum Açma

Internet servis sağlayıcınızın verdiği hesap adını ve parolanızı yazın.

Hesap adı: bilgi@firmaadi.com

Parola: .....

Parolayı anımsa


Internet servis sağlayıcınızın e-posta hesabınıza erişmeniz için Güvenli Parola Doğrulaması (SPA) kullanmıyorlarsa, Güvenli Parola Doğrulaması Kullanarak Oturum Aç onay kutusunu seçin.

Güvenli Parola Doğrulaması (SPA) kullanarak oturum aç


< Geri İleri > İptal

6. "Hesap Adı" bilgisi olarak yukarıdaki örnekteki gibi e-posta adresinizi ve size verilen şifreyi giriniz, sonra ileri tuşuna basınız. Bu şu şekilde olmalıdır:


hesap adı: [mailadresiniz@mailadresiniz.com](mailto:mailadresiniz@mailadresiniz.com) tam mail adresinizi yazınız)  
şifreniz: şifrenizi yazınız




7. Yeni e-mail hesabınızı ayarladınız, "**Son**"u tıklayınız. Son üç işlem kaldı 8., 9. ve 10. maddeleri unutmayınız!



8. Eklemiş olduğunuz E-Posta hesabınıza **2 defa** tıklayınız veya E-Posta hesabınızı seçtikten sonra "**Özellikler**" e tıklayınız.



9. Posta kutusunun Sunucular seçeneğinde "**Sunucum kimlik doğrulaması gerekiyor**" kutucuğunu tıklayınız sonra "**Tamam**" ı tıklayınız. Bu kısımdan Gelişmiş sekmesine tıklayarak Giden Posta (SMTP) port ayarını 587 olarak değiştiriniz.



10. E-Posta ayarlarınızın doğruluğunu kontrol etmek için "**Gönder/AI**" düğmesine tıklayınız. Çıkan ekranda hata mesajı varsa aynı işlemleri tekrarlayınız veya bizimle iletişime geçiniz.